

TCC节点安装说明

节点安装规则说明

- 服务器必须为centos7 x86_64
- 服务器内核不能低于4.9，否则节点会安装失败
- 服务器内核需要在可支持范围内，否则tcc打包会编译失败

节点内核升级参考（5.4.203为例）

- 下载内核文件
`wget http://mirrors.coreix.net/elrepo-archive-archive/kernel/el7/x86_64/RPMS/kernel-lt-5.4.203-1.el7.elrepo.x86_64.rpm`
- 安装内核
`rpm -ivh kernel-lt-5.4.203-1.el7.elrepo.x86_64.rpm`
- 查看目前已安装内核
`awk -F ' ' '$1=="menuentry " {print i++ " : " $2}' /etc/grub2.cfg`
- 设置需要的内核为启动项目
`grub2-set-default 'CentOS Linux (5.4.203-1.el7.elrepo.x86_64) 7 (Core)'`
- 查看系统默认启动内核
`grub2-editenv list`

TCC V1.0.0版本支持内核如下

```
kernel-lt-5.4.100-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.101-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.102-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.103-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.104-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.105-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.106-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.107-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.108-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.109-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.110-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.111-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.112-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.113-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.114-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.115-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.116-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.123-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.124-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.125-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.126-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.127-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.128-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.129-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.130-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.131-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.132-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.133-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.134-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.135-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.136-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.137-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.138-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.139-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.140-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.149-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.150-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.151-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.152-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
```



```
kernel-lt-5.4.228-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.230-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.231-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.86-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.87-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.88-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.89-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.90-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.91-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.92-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.93-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.94-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.95-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.96-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.97-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.98-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
kernel-lt-5.4.99-1.el7.elrepo.nosrc.rpm
```