

- [安装说明](#)
  - [一键安装](#)
    - [linux](#)
    - [windows](#)
  - [手动安装](#)
    - [linux](#)
    - [windows](#)
- [FAQ](#)
  - [修改程序配置](#)
- [使用说明](#)

# 安装说明

## 一键安装

### linux

在终端执行以下命令

```
curl -o ./installer http://192.168.2.253:666/%E9%A1%B9%E7%9B%AE/2022/%E8%A7%86%E9%A2%91%E5%B9%B3%E5%8F%
```

### windows

使用**管理员**打开PowerShell, 然后执行以下命令

```
Invoke-RestMethod -Uri http://192.168.2.253:666/%E9%A1%B9%E7%9B%AE/2022/%E8%A7%86%E9%A2%91%E5%B9%B3%E5%
```

## 手动安装

### linux

打开终端

1. 下载安装包: wget [http://192.168.2.253:666/项目/2022/视频平台-种源系统/交付/srv-seed-mgr\\_latest.zip](http://192.168.2.253:666/项目/2022/视频平台-种源系统/交付/srv-seed-mgr_latest.zip)
2. 停止（如果之前有安装服务的话）：sudo systemctl stop srv-seed-mgr; sudo supervisorctl -c /etc/supervisord.conf stop srv-seed-mgr
3. 删除服务（如果之前有安装服务的话）：sudo systemctl remove srv-seed-mgr; sudo supervisorctl -c /etc/supervisord.conf remove srv-seed-mgr
4. 创建或者清空目录：sudo rm /opt/srv-seed-mgr -rf; mkdir -p /opt/srv-seed-mgr
5. 解压：unzip srv-seed-mgr\_latest.zip -d /opt/srv-seed-mgr; sudo cp /opt/srv-seed-mgr/default.yaml /opt/srv-seed-mgr/config.yaml
6. 如果使用systemctl,继续执行第7步，如果使用supervisor，继续执行第10步
7. 启动服务：sudo cp /opt/srv-seed-mgr/srv-seed-mgr.service /etc/systemd/system/srv-seed-mgr.service; sudo systemctl daemon-reload;sudo systemctl start srv-seed-mgr
8. 查看服务状态：sudo systemctl status srv-seed-mgr
9. 结束
10. 启动服务：sudo cp /opt/srv-seed-mgr/supervisord.conf /etc/supervisord.conf;sudo mkdir -p /etc/supervisor; sudo cp /opt/srv-seed-mgr/srv-seed-mgr.ini /etc/supervisor/;sudo supervisorctl -c /etc/supervisord.conf;sudo supervisorctl -c /etc/supervisord.conf reload;sudo supervisorctl -c /etc/supervisord.conf start srv-seed-mgr;
11. 查看服务状态：sudo supervisorctl -c /etc/supervisord.conf status srv-seed-mgr
12. 结束

## windows

安装服务之前，请先安装nssm

nssm 是windows下的守护程序，安装步骤如下：

1. 下载安装包 <https://nssm.cc/release/nssm-2.24.zip>
2. 将安装包中的 /nssm-2.24/win64/nssm.exe 解压到 c:/windows/nssm.exe

安装服务:

1. 下载安装包 srv-seed-mgr\_latest.zip: [下载地址](#)
2. 使用 管理员 打开powershell
3. 停止（如果之前有安装服务的话）：nssm stop srv-seed-mgr
4. 删除服务（如果之前有安装服务的话）：nssm remove srv-seed-mgr
5. 创建或者清空目录 c:/ProgramData/srv-seed-mgr
6. 将 srv-seed-mgr\_latest.zip 解压到 c:/ProgramData/srv-seed-mgr
7. 安装服务 nssm install srv-seed-mgr powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -NoProfile -File c:/programdata/srv-seed-mgr/start.ps1; nssm set srv-seed-mgr AppDirectory c:/programdata/srv-

seed-mgr

8. nssm start srv-seed-mgr

# FAQ

## 修改程序配置

1. 修改文件 /opt/srv-seed-mgr/config.yaml
2. 重启服务，根据守护进程使用对应的命令
  1. 如果使用的是systemctl,使用命令： `sudo systemctl restart srv-seed-mgr`
  2. 如果使用的是supervisor,使用命令： `sudo supervisorctl -c /etc/supervisord.conf restart srv-seed-mgr`
  3. 如果使用的是nssm,使用命令： `nssm restart srv-seed-mgr`

## 使用说明

参考 [usage.pdf](#)